Настройка софтфона CSipSimple.

Шаг 1. В мастере настроек необходимо выбрать Basic

< 6	Выбрать мастера	
0	~ Россия	
2	 Мастер настройки 	
(Basic	
	Advanced	
	<u>●</u> Tĭ Expert	
	🕑 ostn	
	Local	
	Отмена	

Шаг 2. Заполняем все поля.

Название аккаунта – любое, например dsb

Пользователь – номер телефона выданный оператором (либо логин для исходящей связи без предоставления номера)

Сервер – siprise.dialog-it.ru:5060

Пароль – пароль выданный оператором к вашему номеру/логину

🌈 Изменить	
Название аккау	нта
Пользователь	
Сервер siprise.dialog-it.ru:5060	
Пароль	
Отмена	Сохранить

Шаг 3. Результат настройки

После сохранения настроек проходит регистрация и можно пользоваться связью.



Шаг 4. Настройка на работы через мобильный интернет. Заходим в настройки



Выбираем Сеть



В настройках «Входящие вызовы» и «Исходящие вызовы» ставим везде галочки.

🌈 Сеть		Сеть	
вызовов			
Use in roaming	X	ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ	
When android detects a roaming situation		Использовать WiFi	
исходящие вызовы		Использовать WiFi для входящих вызовов	\checkmark
Использовать WiFi Использовать WiFi для исходящих вызовов	✓	Использовать 3G Использование этой опции должно	
Использовать 3G		быть разрешено вашим оператором	
Использование этой опции должно быть разрешено вашим оператором		Использовать GPRS	~
Использовать GPRS		быть разрешено вашим оператором	
Использование этой опции должно быть разрешено вашим оператором		Использовать EDGE	
Использовать EDGE Использование этой опции должно		Использование этой опции должно быть разрешено вашим оператором	
быть разрешено вашим оператором		Использовать другие сети	
Использовать другие сети Например, WiMax для исходящих вызовов	✓	Например, WiMax для входящих вызовов	
Use in roaming When android detects a roaming situation	V	Use in roaming When android detects a roaming situation	~

После выхода из настроек софтфон перерегистрирует ваше соединение. Все готово, можно пользоваться!